

Systemeisen

- Software**
- QuarkXPress™ 8.0x+ voor Macintosh
- Systeem**
- Op PowerPC steunende Mac OS-compatible computer (G5) of Mac Intel bewerker (G4 min.)
 - Mac OS X (Tiger® 10.4) (Leopard 10.5™)
 - 1 GB of RAM (256 Mb min.)
 - 1 GB beschikbare ruimte op de harde schijf
 - Cd-romdrive

Technische Ondersteuning

Voor technische ondersteuning, gelieve contact op te nemen met:

Verenigde Staten & Canada

Tel.: (418) 266-1275

Fax: (418) 694-2048

support.inposition@dynamgram.com

Andere Landen

Neem contact op met uw verdeler of wederverkoper.



www.dynamgram.com



INposition® versie 8.0

XTension voor QuarkXPress™ of
QuarkXPress Passport™ 8.0x+

Opstarten

© 2002-2009 Dynamgram. Alle rechten voorbehouden.

DK&A en INposition zijn geregistreerde handelsmerken van Dynamgram. Andere productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren.



Installatie- & Activeringsprocedures

INposition® 8.0
voor QuarkXPress™ of QuarkXPress Passport™ 8.0x+

Bedankt voor de aankoop van INposition 8.0, de enige handige inslagoplossing, specifiek voor gebruikers van QuarkXPress™.

Gelieve één van de volgende procedures te gebruiken, die op uw situatie van toepassing is.

Voor het eerst INposition installeren (Standaard- of Evaluatieversie)

Volg Installatiestappen 2 tot 4, vervolgens Activeringsstappen 1 tot 3, zoals uitgelegd wordt in het omkaderde inzetdeel*.

Indien u een Evaluatieversie bestelde, kan uw hardwaresleutel voor 30 dagen geactiveerd worden door gewoon "EVAL" in het dialoogvenster Activering te typen (zie Activeringsstappen). De Evaluatieversie is volledig operationeel.

Upgrade van v. 2.5.4 of lager naar v. 8.0

Uw oude INposition-hardwaresleutel is verouderd. Gelieve het inruilformulier voor de Producthardwaresleutel, dat bij dit programmapakket zit, in te vullen en te faxen, en het origineel samen met uw oude hardwaresleutel binnen de 15 dagen vanaf de verzendingsdatum terug te sturen. U vindt alle details terug op het formulier.

Zodra wij uw verouderde hardwaresleutel ontvangen hebben, bezorgen wij u een permanente activeringscode. Intussen kan uw

nieuwe hardwaresleutel geactiveerd worden met behulp van een tijdelijke Evaluatiecode. U typt gewoon "EVAL" in het dialoogvenster Activering. De Evaluatieversie zal gedurende 30 dagen volledig operationeel zijn.

Volg alle Installatie- en Activeringsstappen, zoals uitgelegd wordt in het omkaderde inzetdeel*.

Upgrade van v. 2.5.5+ naar v. 8.0

De hardwaresleutel die bij versie 2.5.5+ geleverd wordt, heeft upgradevermogen voor versie 8.0 (compatibel met QuarkXPress 8.0x+).

Volg Installatiestappen 3 en 4, vervolgens Activeringsstappen 1 tot 3, zoals uitgelegd wordt in het omkaderde inzetdeel*.

BELANGRIJK: door INposition op Mac OS X te installeren, kunt u de hardwaresleutel niet in de modus Klassiek gebruiken. Voordat u opnieuw de vorige versie van INposition op dezelfde computer gaat installeren (door QuarkXPress 4.1 of 5 op te starten), moet u QuarkXPress sluiten en het functiebestand "DongleDriver_Non_Exclusive" op de cd openen om het stuurprogramma van de hardwaresleutel opnieuw in de modus Klassiek te plaatsen. Om INposition opnieuw te gebruiken, start u de "DongleDriver_OSX_Exclusive"-installatie, wat ervoor zal zorgen dat de hardwaresleutel compatibel is met de 'OS X'-omgeving.

Meer informatie over stuurprogramma's van hardwaresleutels kunt u terugvinden in de Uitgaveberichten.

Enkel inruil hardwaresleutel

Vroegere 'INposition ADB'-hardwaresleutels worden niet ondersteund in een 'OS X'-omgeving.

Indien u de actuele versie van INposition reeds aankocht, maar enkel uw hardwaresleuteltype verandert (van ADB naar USB), gelieve dan het inruilformulier voor de Producthardwaresleutel, dat bij dit programmapakket zit, in te vullen en te faxen, en het origineel samen met uw oude hardwaresleutel binnen de 15 dagen vanaf de verzendingsdatum terug te sturen. U vindt alle details terug op het formulier.

* Uitvoerigere procedures kunt u terugvinden in sectie 2.2 van de Handleiding (zie pdf-bestand op de bijgevoegde INposition-cd).

Zodra wij uw oude hardwaresleutel ontvangen hebben, bezorgen wij u een permanente activeringscode. Intussen kan uw nieuwe hardwaresleutel geactiveerd worden met behulp van een tijdelijke Evaluatiecode. U typt gewoon "EVAL" in het dialoogvenster Activering (zie Activeringsstappen). De Evaluatieversie zal gedurende 30 dagen volledig operationeel zijn.

Installatiestappen

Stap 1: verlaat QuarkXPress, sluit uw computer en verwijder de oude INposition-hardwaresleutel.

Stap 2: plaats de nieuwe hardwaresleutel in eender welke USB-poort van uw computer.



Stap 3: start uw computer desnoods terug op.

Stap 4: plaats de INposition-cd in de lader en dubbelklik op het Installeerpictogram. Het wachtwoord van de beheerder van het werkstation zal nodig zijn om de installatie te starten. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Bij het einde van de installatie wordt u mogelijk gevraagd uw computer terug op te starten.

Activeringsstappen

Vooraleer u INposition kan gaan gebruiken, moet uw hardwaresleutel geactiveerd zijn. Zo verkrijgt u uw activeringscode:

VS en Canada

Stuur een e-mail naar activation@dynagram.com met uw volledige identificatie- en hardwaresleutelnummer.

Andere landen

Neem contact op met uw wederverkoper of verdeler.

Stap 1: start QuarkXPress op. Er verschijnt een mededeling die u vraagt uw hardwaresleutel te activeren.

Stap 2: selecteer in het INposition-menu Activering. Tik uw code in het dialoogvenster in en klik op OK.

Stap 3: herstart QuarkXPress om de activering te voltooien.