

## Configuration requise

- Applications**
- QuarkXPress™ 8.0+ pour Macintosh
- Système**
- Ordinateur PowerPC<sup>MC</sup> G5 ou plus ou Mac Intel<sup>MC</sup> (G4 minimum)
  - Mac OS<sup>MC</sup> X 10.4 (Tiger) ou 10.5 (Leopard)
  - 1 Go de RAM (256 Mo minimum)
  - 1 Go d'espace disque disponible
  - Un lecteur de CD-ROM

## Soutien technique

Pour toute question de soutien technique, veuillez contacter:

États-Unis et Canada

Tél.: (418) 266-1275

Fax: (418) 694-2048

[support.inposition@dynagram.com](mailto:support.inposition@dynagram.com)

Autres pays

Contactez votre distributeur ou revendeur.



[www.dynagram.com](http://www.dynagram.com)




**INposition® version 8.0**

XTension pour QuarkXPress™  
ou QuarkXPress Passport™ 8.0x+

# Mise en route

© 2002-2009 Les Logiciels Dynagram. Tous droits réservés.

DK&A et INposition sont des marques déposées de Les Logiciels Dynagram. Les autres marques ou noms de produit sont des marques de fabrique ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.



## Procédures d'installation et d'activation

### INposition® 8.0

pour QuarkXPress™ ou QuarkXPress Passport™ 8.0x+

Merci d'avoir acheté INposition 8.0, la seule solution d'imposition pratique conçue spécifiquement pour les utilisateurs de QuarkXPress™.

Parmi les procédures suivantes, veuillez utiliser celle qui correspond à votre situation.

### Première installation de INposition (Version Standard ou Évaluation)

Suivez les étapes 2 à 4 de l'installation, puis les étapes 1 à 3 de l'activation telles qu'expliquées dans l'encadré\*.

Si vous avez commandé une version Évaluation, votre clé peut être activée pour 30 jours en tapant "EVAL" dans la boîte de dialogue *Activation* (voir Étapes de l'activation). La version Évaluation est complètement opérationnelle.

### Mise à niveau de v. 2.5.4 ou moins à v. 8.0

Votre ancienne clé de protection d'INposition est périmée. Veuillez compléter et faxer le formulaire d'échange de clé de protection inclus dans ce boîtier et retourner l'original avec votre ancienne clé dans les 15 jours suivant la date de livraison. Vous trouverez tous les détails sur le formulaire.

Un code d'activation permanent vous sera fourni sur réception de votre clé périmée. Entretemps votre nouvelle clé peut être activée en utilisant un code d'évaluation temporaire. Tapez simplement "EVAL" dans la boîte de dialogue *Activation*. La version Évaluation sera complètement opérationnelle pendant 30 jours. Suivez toutes les étapes de l'installation et de l'activation telles qu'expliquées dans l'encadré\*.

### Mise à niveau de v. 2.5.5+ à v. 8.0

La clé de protection incluse avec la version 2.5.5+ peut être mise à niveau à la version 8.0 (compatible avec QuarkXPress 8.0x+). Suivez les étapes 3 et 4 de l'installation, puis les étapes 1 à 3 de l'activation telles qu'expliquées dans l'encadré\*.

IMPORTANT: L'installation d'INposition sur Mac OS X empêchera l'utilisation de la clé en mode Classique. Avant de ré-utiliser votre version d'INposition précédente sur le même ordinateur (en lançant QuarkXPress 4.1 ou 5), vous devez fermer QuarkXPress et exécuter l'utilitaire *DongleDriver\_Non\_Exclusive* du CD pour réactiver le pilote de la clé en mode Classique. Pour utiliser de nouveau INposition, exécutez l'installation *DongleDriver\_OSX\_Exclusive* qui permettra la compatibilité de la clé avec l'environnement OS X.

Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans les Notes de mise à jour.

### Échange de clé de protection seulement

Les anciennes clés de protection ADB d'INposition ne sont plus prises en charge dans l'environnement OS X.

Si vous avez déjà acheté la version courante d'INposition mais que vous désirez seulement changer de type de clé (de ADB à USB), veuillez compléter et faxer le formulaire d'échange de clé de protection inclus dans ce boîtier et retourner l'original avec votre ancienne clé dans les 15 jours suivant la date de livraison. Vous trouverez tous les détails sur le formulaire.

\* Des procédures plus détaillées se trouvent à la section 2.2 du Manuel de l'utilisateur (voir document pdf inclus sur le présent CD d'INposition).

Un code d'activation permanent vous sera fourni sur réception de votre clé périmée. Entretemps votre nouvelle clé peut être activée en utilisant un code d'évaluation temporaire. Tapez simplement "EVAL" dans la boîte de dialogue *Activation*. La version Évaluation sera complètement opérationnelle pendant 30 jours.

### Étapes de l'installation

**Étape 1:** Quittez QuarkXPress, fermez l'ordinateur et débranchez votre ancienne clé d'INposition.

**Étape 2:** Branchez la nouvelle clé dans n'importe quel port USB de votre ordinateur.



**Étape 3:** Démarrez l'ordinateur si nécessaire.

**Étape 4:** Insérez le CD d'INposition et double-cliquez sur l'icône de l'Installateur. Un statut d'administrateur est nécessaire pour lancer l'installation sur le poste de travail. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'installation. À la fin du processus, un message pourra vous demander de redémarrer votre ordinateur.

### Étapes de l'activation

Avant de pouvoir utiliser INposition, votre clé de protection doit être activée. Pour obtenir votre code d'activation:

#### É.-U. et Canada

Envoyez un courriel à [activation@dynagram.com](mailto:activation@dynagram.com) avec votre identification complète et le numéro de votre clé de protection.

#### Autres pays

Contactez votre revendeur ou distributeur.

**Étape 1:** Lancez QuarkXPress.

Un message vous informera que la clé doit être activée.

**Étape 2:** Dans le menu *INposition*, sélectionnez *Activation*. Entrez votre code dans la boîte de dialogue et cliquez sur OK.

**Étape 3:** Relancez QuarkXPress pour compléter l'activation.