

Anforderungen

- Software**
- QuarkXPress™ 8.0x+ für Macintosh
- System**
- PowerPC-based Mac OS-kompatibler G5 Computer oder Mac Intel prozessor (mind. G4)
 - Mac OS X (Tiger® 10.4) (Leopard™ 10.5)
 - 1 GB RAM (mind. 256 MB)
 - 1 GB Speicherplatz
 - CD-ROM

Technischer Support

Für Angelegenheiten des technischen Support, wenden Sie sich bitte an:

USA & Kanada

Tel.: (418) 266-1275

Fax: (418) 694-2048

support.inposition@dynagram.com

Andere Länder

Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Wiederverkäufer.



INposition® Version 8.0


Xtension für QuarkXPress™ oder
QuarkXPress Passport™ 8.0x+

Erste Schritte



www.dynagram.com

© 2002-2009 Dynagram. Alle Rechte vorbehalten.
DK&A und INposition sind eingetragene Warenzeichen von Dynagram. Alle anderen Produktnamen sind
Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller.



Installations- & Aktivierungsvorgänge

INposition® 8.0

für QuarkXPress™ oder QuarkXPress Passport™ 8.0x+

Wir danken Ihnen für den Kauf von INposition 8.0, der einzigen praktischen Ausschließlösung speziell für Benutzer von QuarkXPress™.

Bitte gehen Sie entsprechend Ihrer Situation nach einem der folgenden Vorgänge vor.

INposition zum ersten Mal installieren (Standard- oder Auswertungsversion)

Befolgen Sie die Installationsschritte 2 bis 4, dann die Aktivierungsschritte 1 bis 3 wie in der Beilage beschrieben.*

Wenn Sie eine Auswertungsversion angefordert haben, kann Ihr Dongle für 30 Tage aktiviert werden, indem Sie einfach "EVAL" in die Dialogbox Aktivieren eingeben (siehe Aktivierungsschritte). Die Auswertungsversion ist vollständig betriebsbereit.

Upgrade von v.2.5.4 oder weniger auf 8.0

Ihr alter INposition-Dongle ist überholt. Bitte vervollständigen und faxen Sie das Austauschformular für den Dongle, das dieser Verpackung beigelegt ist, und schicken Sie eine Kopie des Originals zusammen mit Ihrem alten Dongle innerhalb von 15 Tagen ab Verschiffsdatum zurück. Details hierzu finden Sie auf dem Formular.

Bei Erhalt Ihres veralteten Dongle bekommen Sie einen dauerhaften Aktivierungscode. In der Zwischenzeit kann Ihr neuer Dongle mittels eines zeitweiligen Auswertungscode aktiviert werden. Geben Sie einfach "EVAL" in die Dialogbox Aktivieren ein. Die Auswertungsversion ist 30 Tage lang vollständig betriebsbereit.

Befolgen Sie alle Installations- und Aktivierungsschritte wie in der Beilage beschrieben*.

Upgrade von v.2.5.5+ auf v.8.0

Der Dongle für die Version 2.5.5+ hat ein Upgrade-Vermögen für die Version 8.0 (kompatibel mit QuarkXPress 8.0x+).

Befolgen Sie die Installationsschritte 3 und 4, dann die Aktivierungsschritte 1 bis 3 wie in der Beilage beschrieben*.

WICHTIG: Die Einrichtung von INposition auf Mac OS X verhindert den klassischen Gebrauch des Dongle. Bevor Sie Ihre vorherige Version von INposition wieder auf demselben Computer benutzen können (indem Sie QuarkXPress 4.1 oder 5 starten), müssen Sie QuarkXPress und die Hilfsdatei "DongleDriver_Non_Exclusive" auf der CD starten, um den Dongle wieder auf die übliche Weise zu nutzen. Um INposition wieder zu gebrauchen lassen Sie die "DongleDriver_OSX_Exclusive" Installation laufen, was dem Dongle eine Kompatibilität mit dem OS X Umfeld bietet.

Zusätzliche Informationen zu Dongle-Treibern können in den Ausgabedokumenten gefunden werden.

Nur Dongle-Austausch

Ältere INposition ADB-Dongle werden in einem OS X-Umfeld nicht unterstützt

Wenn Sie die aktuelle Version von INposition bereits erworben haben und nur Ihren Dongle-Typ austauschen (von ADB nach USB), vervollständigen und faxen Sie bitte das Austauschformular für den Dongle, das dieser Verpackung beigelegt ist, und schicken Sie eine Kopie des Originals zusammen mit Ihrem alten Dongle

* Eine vollständigere Beschreibung der Vorgänge ist in Abschnitt 2.2 des Benutzerhandbuchs zu finden (siehe PDF-Datei auf der beigelegten INposition-CD).

innerhalb von 15 Tagen ab Verschiffsdatum zurück. Details hierzu finden Sie auf dem Formular.

Bei Erhalt Ihres veralteten Dongle bekommen Sie einen dauerhaften Aktivierungscode. In der Zwischenzeit kann Ihr neuer Dongle mittels eines zeitweiligen Auswertungscode aktiviert werden. Geben Sie einfach "EVAL" in die Dialogbox Aktivieren ein (siehe Aktivierungsschritte). Die Auswertungsversion ist 30 Tage lang vollständig betriebsbereit.

Installationsschritte

Schritt 1: Verlassen Sie QuarkXPress, fahren Sie Ihren Computer herunter und entfernen Sie den alten Dongle.

Schritt 2: Schließen Sie den neuen Dongle an einen USB-Port Ihres Computers an.



Schritt 3: Starten Sie Ihren Computer ggf. neu.

Schritt 4: Legen Sie die INposition-CD ein und doppelklicken Sie auf das Installationssymbol. Das Passwort des Verwalters der Workstation wird zur Installation benötigt. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen. Am Ende des Vorgangs werden Sie möglicherweise aufgefordert, Ihren Computer neu zu starten.

Aktivierungsschritte

Bevor Sie INposition benutzen können, muss Ihr Dongle aktiviert werden. Um Ihren Aktivierungscode zu erhalten:

US und Kanada

Senden Sie eine E-Mail an activation@dynagram.com mit Ihrer vollständigen Identifikations- und Donglenummer.

Andere Länder

Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder Wiederverkäufer.

Schritt 1: Starten Sie QuarkXPress. Eine Mitteilung zeigt Ihnen an, dass der Dongle aktiviert werden muss.

Schritt 2: Wählen Sie im INposition-Menü Aktivieren. Geben Sie in der Dialogbox Ihren Code ein und klicken Sie auf OK.

Schritt 3: Starten Sie QuarkXPress neu, um die Aktivierung abzuschließen.