

## Requisiti

- Software**
- QuarkXPress™ 8.0x+ per Macintosh
- Sistema**
- Computer dotato di processore PowerPC e Mac OS compatibile G5 o processore Mac Intel (G4 min.)
  - Mac OS X (Tiger® 10.4) (Leopard 10.5™)
  - 1 GB di RAM (256 MB min.)
  - Il disco rigido deve avere uno spazio libero di almeno 1 GB
  - Lettore CD-ROM

## Supporto Tecnico

Per problemi che richiedono assistenza tecnica, si prega di contattare:

### United States & Canada

Tel.: (418) 266-1275

Fax: (418) 694-2048

support.inposition@dynamgram.com

### Altri Paesi

Si prega di contattare il proprio distributore o rivenditore.



[www.dynamgram.com](http://www.dynamgram.com)



**INposition® versione 8.0**

XTension per QuarkXPress™  
o QuarkXPress Passport™ à €+

# Guida all'uso

© 2002-200J Dynamgram. Tutti i diritti sono riservati.

DK&A e INposition sono marchi registrati della Dynamgram. I nomi degli altri prodotti possono essere marchi di fabbrica o marchi registrati delle rispettive aziende.



## Procedure d'installazione e d'attivazione

### INposition® 8.0

per QuarkXPress™ o QuarkXPress Passport™ 8.0x+

Grazie per aver acquistato INposition 8.0, l'unica soluzione pratica di imposizione pensata specificamente per gli utenti di QuarkXPress™.

Si prega di seguire una delle seguenti procedure, a seconda della propria situazione.

### Prima installazione di INposition (versioni Standard o Evaluation)

Seguire i passaggi 2 al 4 della procedura d'installazione, poi i passaggi dall'1 al 3 della procedura d'attivazione, come spiegato nel testo presente nel riquadro\*.

Se avete ordinato la versione Evaluation, il vostro dongle può essere attivato per 30 giorni semplicemente digitando "EVAL" nella finestra di dialogo di "Attivazione" (vedere la procedura d'attivazione). La versione Evaluation è utilizzabile in tutte le sue funzioni.

### Aggiornamento dalla v. 2.5.4 o inferiori alla v. 8.0

Il dongle utilizzato con le versioni 2.5.4 o inferiori è inutilizzabile con la versione 8.0. Si prega di completare e inviare via fax il modulo per la sostituzione del dongle incluso nella confezione e di inviare la copia originale del modulo allegata al vecchio dongle entro 15 giorni dalla data dell'invio. Maggiori dettagli si possono trovare all'interno del modulo stesso.

Il codice d'attivazione permanente vi verrà fornito alla ricezione del vostro vecchio dongle. Nel frattempo, il nuovo dongle può essere attivato mediante un codice di prova temporaneo: basta digitare "EVAL" nella finestra di dialogo "Attivazione". La versione Evaluation è utilizzabile in tutte le sue funzioni per 30 giorni.

Seguire tutti i passaggi delle procedure d'installazione e d'attivazione, come spiegato nel testo presente nel riquadro\*.

### Aggiornamento dalla v. 2.5.5+ alla v. 8.0

Il dongle fornito assieme alla versione 2.5.5+ può essere aggiornato alla versione 8.0 (compatibile con QuarkXPress 8.0x+).

Seguire i passaggi 3 e 4 della procedura d'installazione, poi i passaggi dall'1 al 3 della procedura d'attivazione, come spiegato nel testo presente nel riquadro\*.

**IMPORTANTE:** L'installazione di INposition su Mac OS X impedisce l'uso del dongle nella modalità classica. Prima di riutilizzare la precedente versione di INposition sullo stesso computer (lanciando QuarkXPress 4.1 o 5), è necessario chiudere QuarkXPress e avviare l'utility "DongleDriver\_Non\_Exclusive" sul CD per far tornare il driver di dongle alla modalità classica. Per ritornare ad utilizzare INposition, avvia l'installazione "DongleDriver\_OSX\_Exclusive" che assicurerà la compatibilità del dongle con l'ambiente OS X.

Maggiori informazioni sui drivers di dongle possono essere trovate nelle Note di Release.

### Sostituzione del dongle

I precedenti dongles INposition ADB non sono supportati in ambiente OS X.

Se si è in possesso della versione più recente di INposition, ma si desidera semplicemente cambiare il tipo di interfaccia del dongle (da ADB a USB), è necessario compilare e inviare il modulo per la sostituzione del dongle incluso nella confezione e inviare la copia originale del modulo allegata al vecchio dongle entro 15 giorni

\* Maggiori dettagli sulle procedure si possono trovare nella sezione 2.2 del Manuale utente (vedere il file pdf contenuto nel CD INposition).

dalla data dell'invio. Maggiori dettagli si possono trovare all'interno del modulo stesso.

Il codice d'attivazione permanente vi verrà fornito alla ricezione del vostro vecchio dongle. Nel frattempo, il nuovo dongle può essere attivato mediante un codice di prova temporaneo: basta digitare "EVAL" nella finestra di dialogo "Attivazione". La versione Evaluation è utilizzabile in tutte le sue funzioni per 30 giorni.

### Procedura d'installazione

- 1:** Uscire da QuarkXPress, spegnere il PC e rimuovere il vecchio dongle di INposition.
- 2:** Inserire il nuovo dongle in una porta USB.
- 3:** Se necessario, avviare il computer.
- 4:** Inserire il CD-ROM di INposition nel lettore CD e fare doppio clic sull'icona "Installer". All'avvio dell'installazione verrà richiesta la password dell'amministratore della postazione di lavoro. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo per portare a termine l'installazione. Una volta completata la procedura, sarà necessario riavviare il computer.



### Procedura d'attivazione

Prima di poter utilizzare INposition, è necessario attivare il dongle. Per ottenere il codice d'attivazione:

#### USA e Canada

Inviare un'e-mail all'indirizzo [activation@dynagram.com](mailto:activation@dynagram.com) completo di dati personali e numero di serie del dongle.

#### Altri Paesi

Contattare il vostro distributore o rivenditore.

- 1:** Lanciare QuarkXPress. Un messaggio avvertirà che è necessario attivare il dongle.
- 2:** Nel menu INposition, selezionare "Attivazione". Digitare il proprio codice nel campo apposito e fare clic su "OK".
- 3:** Riavviare QuarkXPress per terminare l'attivazione.